

GUIDA PER OTTENERE LE CREDENZIALI API UPS®

Scopri come generare il tuo **Client ID** e il **Client Secret** e come collegare il tuo **numero di conto (Shipper Number)** sul portale sviluppatori UPS in 5 minuti.

Perché ti servono queste chiavi?

BulkShip Pro si collega direttamente alla moderna API REST di UPS (OAuth 2.0) per generare etichette termiche ufficiali, calcolare le tariffe negoziate del tuo contratto e richiedere ritiri automatici. Perché le spedizioni vengano addebitate al tuo conto ti servono solo 3 dati che otterrai gratuitamente: **Client ID**, **Client Secret** e il tuo **numero di conto UPS di 6 caratteri**.

1 PASSO 1: ACCESSO AL PORTALE SVILUPPATORI UPS

Apri il browser e vai su: <https://developer.ups.com>

Fai clic su **Log In** (o registrati) e accedi con le credenziali del tuo account aziendale UPS.

2 PASSO 2: APRIRE 'APPS' E AGGIUNGERE UNA NUOVA APPLICAZIONE

Nel menu superiore della pagina, fai clic sulla scheda **Apps**.

Premi il pulsante blu **Add Apps** (+ Aggiungi applicazione).

Nella finestra che si apre, seleziona l'opzione: **'I want to integrate UPS technology into my business'** (Voglio integrare la tecnologia UPS nella mia attività) e scegli il tuo conto di spedizione associato.

3 PASSO 3: ASSEGNARE UN NOME E I PRODOTTI API ALLA TUA APP

Assegna un nome per identificare la tua integrazione (ad esempio: BulkShip Pro Magazzino).

Nell'elenco dei prodotti API (API Products), assicurati di aggiungere:

- **Authorization (OAuth):** protocollo di sicurezza standard di UPS.
- **Shipping:** generazione di etichette ufficiali termiche e laser.
- **Rating:** calcolo immediato delle tariffe con i tuoi sconti commerciali.
- **Address Validation:** validazione preventiva degli indirizzi di consegna.
- **Pickup:** richiesta di ritiro dei pacchi presso la tua sede.

4 PASSO 4: SALVARE E OTTENERE CLIENT ID E CLIENT SECRET

Fai clic su **Save Changes** (Salva modifiche).

Nella schermata di dettaglio della tua nuova applicazione compariranno le tue chiavi:

- **Client ID:** identificatore alfanumerico pubblico della tua applicazione.
- **Client Secret:** chiave privata (fai clic sull'icona dell'occhio o su 'Copy' per copiarla).

Consiglio: conserva entrambe le chiavi in un luogo sicuro per averle sempre a portata di mano.

5 PASSO 5: INDIVIDUARE IL TUO NUMERO DI CONTO UPS (SHIPPER NUMBER)

Il numero di conto UPS è un codice alfanumerico di **6 caratteri** (ad esempio: A1B2C3 o 999999).

Lo trovi facilmente nell'intestazione di una qualsiasi delle tue fatture UPS o nel menu del profilo del tuo account aziendale.

6 PASSO 6: INCOLLARE LE CREDENZIALI IN BULKSHIP PRO

1. Apri **BulkShip Pro for UPS** sul tuo computer.
2. Vai alla scheda **Impostazioni API**.
3. Incolla il tuo **Client ID**, il tuo **Client Secret** e il tuo **numero di conto (6 caratteri)**.
4. Seleziona l'ambiente **Produzione Ufficiale (Spedizioni Reali)** e premi **Salva Credenziali**. Pronto per emettere!

CONNESSIONE DIRETTA E PRIVACY TOTALE

Nessun intermediario e nessun costo per spedizione: BulkShip Pro si collega direttamente ai server UPS utilizzando lo standard di sicurezza ufficiale OAuth 2.0 con cifratura TLS. I dati dei tuoi clienti e le tue credenziali restano sotto il tuo esclusivo controllo sul tuo computer.

Domande frequenti e consigli rapidi

- **La creazione dell'applicazione su UPS ha un costo?**

No, è completamente gratuita. Ti serve solo un conto di spedizione UPS attivo.

- **Dove trovo il mio numero di conto di 6 caratteri?**

Controlla una fattura UPS recente: il numero di conto compare in alto come 'Shipper Number' o 'Numero mittente'.

- **Posso usare il programma con più stampanti?**

Sì. Puoi configurare stampanti termiche 10x15 cm (Zebra, Brother, Munbyn, Dymo) o stampanti laser A4 standard.